# 付録(ver1.0)

## (Seagrass Mapper/Seagrass Trainer 共通)

### 改訂記録

符号	掲載日	改訂箇所	改訂内容、理由等
Ver1.0	2021/5/20	-	-

目	次
_	

1.	QGIS のインストール	.1
1.	1 ダウンロード	.1
1.	2 インストール	.1
2.	KML/KMZ ファイルから Shape ファイルへの変換と ZIP 圧縮	.2
2.	1 KML/KMZ ファイルから Shape ファイルへの変換	.2
2.	2 ZIP 圧縮	.4
3.	既存の Shape ファイルの編集および保存	.6
4.	CSV ファイルから Shape ファイルへの変換	.9
5.	気象庁の潮位データ以外の潮位データを用いた Tidal Correction	11
6.	教師データ等の再利用	12
7.	TOA 反射率変換情報の準備(Seagrass Mapper)	15
8.	サンプリングスケールについて	19

本文書では、主に Windows パソコンでの操作を例として説明しています。

1. QGIS のインストール

「QGIS」は、オープンソースの地理情報システム(GIS)で、KML/KMZファイルから Shape ファイルへの変換(2.参照)や、Shape ファイルの編集と保存(3.参照)等も行えます。

ここでは、QGIS のインストール方法を紹介します。

QGIS ウェブサイト https://www.qgis.org/ja/site/index.html

1 ダウンロード
 QGIS のダウンロードページ
 <u>https://www.qgis.org/ja/site/forusers/download.html</u>
 から、ご自身の使用環境 (パソコンの OS など) に合うバージョンをダウンロードしま

す。

「最新リリース」(機能が最も豊富)と「長期リリースリポジトリ」(最も安定)があり ますが、動作が安定している「長期リリースリポジトリ」の使用をお勧めします。

1.2 インストール

ダウンロードした.exe ファイルをダブルクリックして、インストールします。 (Mac OS の場合は、ダウンロードした dmg ファイルからインストールします。)  KML/KMZ ファイルから Shape ファイルへの変換と ZIP 圧縮 ここでは、KML/KMZ ファイルを Shape ファイルに変換する方法 (QGIS 使用例)、お よび変換後のファイルを ZIP 圧縮する方法を紹介します。

Seagrass Trainer では、KML/KMZ ファイルを直接入力可能です。Seagrass Mapper で は、KML/KMZ ファイルは直接使用できないため、Shape ファイルに変換し ZIP 圧縮し て、アセットフォルダーにアップロードし使用します。

- 2.1 KML/KMZ ファイルから Shape ファイルへの変換
  - QGIS を起動し、KML あるいは KMZ のファイルを、Windows エクスプローラー から QGIS ヘドラッグアンドドロップするか、QGIS のメニューの レイヤ>レ イヤの追加>ベクタレイヤの追加 でファイル名を指定して、QGIS 上に表示しま す。
  - 「レイヤー」パネルに表示されているレイヤー名(ファイル名)を右クリックし、 エクスポート>地物の保存 を選択します。
  - ③ 「ベクターレイヤーを名前で保存」のウィンドウが開くので、
     形式:ESRI Shapefile
     ファイル名:出力するファイル名
     を指定して、OK を押すと、Shape ファイルに変換され出力されます。

プロジェクト(I) 編集(F) ビュー(V) レイヤ(I) 設定(S)					
	プロジェクト(J)	編集(E)	Ľ1-(V)	レイヤ(L)	設定(S)

①-1 メニューの「レイヤ」



(1)-2 KMZ ファイルを QGIS に表示



Q ベクターレ	√1ヤ-を名前で保存		×
形式	ESRI Shapefile		
ファイル名			
レイヤ名			
CRS	EPSG:4326 - WGS 84		•
Iンコーディ □ 選択地 □ 保存さ ▶ I9ス ▶ ジオメ ▶ □ 위	ング 1物のみ保存する れたファイルを地図に追加する <b>ボートするフィールドとエタスボートオブション( トリ 1時 (現在: レイヤ)</b>	UTF-8 றேதுர	<b>•</b>
▶ レイヤ ▶ カスタ	オプション ムオプション		
			OK キャンセル ヘルプ

③ 名前を付けて保存 のウィンドウ形式:ESRI Shapefile ファイル名:出力するファイル名

2. 2 ZIP 圧縮

Shape ファイルは、.shp、shx など、複数のファイルで構成されています。そのうち、.shp、.shx、.dbf、.prjの4ファイルを、Seagrass Mapper への入力(アセットフォル ダーへのアップロード)用に ZIP 圧縮します。

- .shp、.shx、.dbf、.prjの4ファイルを、1つのフォルダに格納します。
   ここでは、Train\_CLS1 というフォルダを作成し、そこに
   Train\_CLS1.shp/shx/dbf/prj の4ファイルをコピーします。
- ② Windows エクスプローラー上で、フォルダ「Train\_CLS1」を右クリックし、圧縮
   >.zip を選択します。
- ③ 出力先フォルダを指定すると、そこに zip 圧縮されたファイルが出力されます。これを、Seagrass Mapper で使用するアセットフォルダーにアップロードして使用します。

> Train_CLS1	~	G
名前		
Train_CLS1.dbf		
Train_CLS1.prj		
Train_CLS1.shp		
Train_CLS1.shx		
1		

①フォルダ「Train\_CLS1」に、.shp/shx/dbf/prjの4ファイルを格納

名前	^
Train_CLS1	

②フォルダ「Train\_CLS1」を右クリックし、圧縮に進む



3. 既存の Shape ファイルの編集および保存

ここでは、既存の Shape ファイル(ポリゴン、ポイント)を編集して保存する方法(QGIS 使用例)を紹介します。

- 元のShapeファイル(少なくとも .shp、.shx、.dbf、.prj の4ファイル)をWindows エクスプローラー(Mac OS の場合は Finder)でコピーし、編集・保存用の Shape フ ァイルとします。
- ② QGIS を起動し、編集・保存用の Shape ファイルを、Windows エクスプローラー (Mac OS の場合は Finder)から QGIS ヘドラッグアンドドロップするか、QGIS の メニューの レイヤ>レイヤの追加>ベクタレイヤの追加 でファイル名を指定 して、QGIS 上に表示します。
- ③ 「レイヤー」パネルに表示されているレイヤー名(ファイル名)を右クリックし、 編集モード切替 を選択します。 または、レイヤー名をクリックして選択した状態で、ツールバーの鉛筆のアイコン をクリックします。 これにより、選択したレイヤー(ファイル)が編集可能になります。
- ④ 既存の対象物(ポリゴン等)を編集あるいは削除するには、
  1)対象物付近を表示し、
  2)ツールバーの地物の選択のアイコンをクリックし、
  3)対象物をクリックします。
  以上で、対象物が選択され編集可能になります。
  4)ポリゴンの範囲を変更するには、ツールバーの頂点ツールをクリックし、ポリゴンの頂点のうち位置を変更したい点をクリック>新しい位置でクリック します。
  5)対象物を削除するには、ツールバーのゴミ箱のアイコンをクリックします。
  6)直前の編集を取り消すには、メニューの編集>取り消しを選択します。
- ⑤ 対象物を追加するには、ポリゴン地物を追加する(ポリゴンの場合)、またはポイント地物を追加する(ポイントの場合)をクリックし、新しいポリゴンを描画、またはポイントを打ち、保存します。
- ⑥ 編集結果をファイルに保存するには、ツールバーのフロッピーディスクのアイコンをクリックします。
- ⑦ 編集を終了するには、ツールバーの鉛筆のアイコンをクリックします。

プロジェクト(J) 編集(E) ビュー(V) レイヤ(L) 設定(S)

②-1 メニューの「レイヤ」



②-2 Shape ファイルを QGIS に表示



③ ツールバーの鉛筆のアイコン(編集・編集終了を切り替える)



④2) ツールバーの地物の選択のアイコン



④3) 対象物(ここではポリゴン)を選択した状態

		/≪ ▼	1	Ô	×	
(4)4)	5)	z:頂点	ツー	ル 右	:ゴ	ミ箱



⑤ 左:ポリゴン地物を追加する 右:ポイント地物を追加する



⑥ 編集内容をファイルに保存する

4. CSV ファイルから Shape ファイルへの変換

AOI や教師データが CSV ファイルの場合、Shape ファイルに変換しておくと、他の空間データとの重ね合わせ表示等に便利です。

ここでは、CSV ファイルを Shape ファイルに変換する方法(QGIS 使用例)を紹介します。

- QGIS を起動し、「レイヤ」→「レイヤの追加」→「デリミィティッドテキストレ イヤの追加」を選択します。
- ② デリミィティッドテキストレイヤの追加のウィンドウが開くので、Xフィールド、 Yフィールドに、それぞれ、経度方向の座標、緯度方向の座標が記録されているフィールド(列)を指定します。また、「ジオメトリの CRS」では、座標系を指定します(緯度経度ならば EPSG:4326 など)。
- ③ 「追加」を押すと、QGIS にレイヤが追加(表示)されます。
- ④ レイヤ名を右クリックし、Shape ファイルとして保存します。(2.1 ②-③をご覧く ださい。)

136.8679959,37.09928753 136.8682769,37.09941885 136.868681,37.09924482 136.8683794,37.09992366 136.8681208,37.09973151

元の CSV ファイル (例)

#### 🔇 データソースマネージャー| デリミティッドテキスト



X

 JD925Ph()
 HR(D)
 L2-0)
 L/14U
 HR(D)
 L2-0)
 L2-0
 L2-0<

③追加されたレイヤ

5. 気象庁の潮位データ以外の潮位データを用いた Tidal Correction Tidal Correction には潮位のデータが必要です。

Seagrass Mapper および Seagrass Trainer では、日本の気象庁が公開している潮位デー タをあらかじめ用意していますので、そのデータを使用した潮位補正は潮位観測地点記 号を指定するだけで可能です。

他の潮位データを使用した Tidal Correction を行いたい場合 (例えば日本国外を対象と する場合)は、潮位データを別途用意する必要があります。その際は、まず下記のフォー マットで潮位データの CSV ファイルをご用意ください。

CSV ファイルは、Asset に登録する必要があります。

- Seagrass Mapper で使用する場合の Asset 登録方法は、Seagrass Mapper ユーザーズ マニュアルの 3.3.2 Google Earth Engine の Code Editor による Asset の登録方 法 をご参照ください。
- ・Seagrass Trainer で使用する場合は、管理者(NPEC)へご連絡ください。アップロードは管理者が行います。

解析時には、操作パネルの[Nearby Station Code]に潮位観測地点記号 NN(英字コード) を指定して使用します。

<潮位データ CSV ファイルのフォーマット>

タイトル行を用意し、以下の情報をカンマ(,)区切りでレコードに記載する

- ・station\_code:潮位観測地点記号(英字コード)
- ・date:観測日時(UnixTime ミリ秒表現単位)
- height: 潮位データ(単位 cm)

例:

	А	В	С	D
1	station_code	date	height	
2	AO	1293807600000	44	
3	AO	1293811200000	46	
4	AO	1293811860000	46	
5	AO	1293814800000	45	
6	AO	1293818400000	41	
7	AO	1293822000000	37	
8	AO	1293825600000	31	

<潮位データ CSV ファイルのファイル名>

tidaldata\_NN.csv

・NN = Station Code(英字コード)

(気象庁の地点記号(下記)と重複しないように設定する必要があります。 http://www.data.jma.go.jp/kaiyou/db/tide/suisan/station2021.php) 6. 教師データ等の再利用

Seagrass Trainer では、教師データ等のアップロードしたデータを格納するために、1 回のサインインに対して 1 つのアセットフォルダーが作成されます。一定期間内であれ ば、そのフォルダーを再度読み出すことで、以前に使用した教師データ等を再利用するこ とができます。その手順は以下の通りです。

- ① 再利用する予定のアセットフォルダー名を記録する。
  - 処理パラメータ設定時に、Asset Folder Name に自動的に表示されるフォルダー 名を記録しておきます。(サインアウトすると確認できなくなりますので、遅くと もサインアウト前に記録してください。)

Satellite Image Analysis Parameters ×				
	* Asset	Folder Name		
Satellite Image	Atmospheric Correction(ATC)	Water Depth Correction	Water Column Correction (WCC	) Classification
	Satellite Image Upload			
	Sensor Name	Select		
	Red Select		Green Select	
DANU	Blue Select		NIR Select	
	Observation Date/Time	YYY	YMMDD-hhmmss.ss	
		(YYYY	MMDD-hhmmss.sss)	
	GEE Image Search			
	GEE Sensor Name	Select		
	Search	Search Too	I.	
	GEE	E Image ID		
	Select			
	Search Mode	FromTo Range		
	From			
Duration	То		Range Se V Mor	nth
Season	all 🗸			
	Cloud Cove	erage 20%		
		0		
				Cancel Run

- ② 再利用時には、Seagrass Mapper にアクセスする。
   アクセス先:
   https://mapseagrass.users.earthengine.app/view/seagrassmapper
- ③ Enter your asset folder name 欄に①で記録したアセットフォルダー名を入力し、
   [Load Assets]を押下して、格納されているデータをロードする。



④ Seagrass Mapper で、Seagrass Trainer と同様の処理条件を設定し、処理を行う。
 処理の結果は画面表示されます。なお、処理結果をファイルでダウンロードするには、アセットフォルダーに面積計算用範囲データである Area を登録しておく必要があります。アセットフォルダーへの登録手順は、Seagrass Mapper ユーザーズマニュアルの 3.3.2 Google Earth Engine の Code Editor による Asset の登録方法 をご参照ください。

<留意事項>

複数の教師データ等のセットを別々に格納し再利用したい場合は、別々のアセットフォルダーに格納しておく必要があります。そのためには、Seagrass Trainer にサインイン(1回目)して教師データ等をアップロードした後(分類処理等実施後で構いません)、一旦サインアウトし、再度サインイン(2回目)して次の教師データ等をアップロードしてください。1回目のサインイン時と2回目のサインイン時では異なるアセットフォルダーが自動的に作成されますので、それらを使用することで、教師データ等を別々に管理することができます。下表は3セットのデータを使い分ける場合の例です。

表	サインイン、アセットフォルダー、格納データ
	(3 セットのデータを使い分ける場合の例)

サインイン	アセットフォルダー	格納データ
1回目	「ユーザ名_1 回目のサインイン日時」	1回目のサインイン時にアップロードし
	のフォルダーが自動的に作成される。	たファイル。※1
2回目	「ユーザ名_2 回目のサインイン日時」	2回目のサインイン時にアップロードし
	のフォルダーが自動的に作成される。	たファイル。※1
3回目	「ユーザ名_3 回目のサインイン日時」	3回目のサインイン時にアップロードし
	のフォルダーが自動的に作成される。	たファイル。※1

※1 サインアウト前に削除したデータは保存されない。また、サインイン中に既に格納されているファイルと同名のファイルをアップロードすると、上書き保存される。

7. TOA 反射率変換情報の準備(Seagrass Mapper)

Seagrass Mapper で衛星画像を TOA 反射率に変換するには、TOA 反射率変換パラメ ータのファイル「TOAparam.csv」を作成し、アセットフォルダーに登録する必要があり ます。このファイルの作成方法は下記の通りです。なお、アセットフォルダーへの登録手 順は、Seagrass Mapper ユーザーズマニュアルの 3.3.2 Google Earth Engine の Code Editor による Asset の登録方法 をご参照ください。

<対象となる衛星画像>

・ユーザが準備しアップロードする衛星画像

WorldView-2, 3, GeoEye-1, Any (WorldView-4, SPOT-6, Planet)

- ✓ TOA 反射率変換は4バンド(Blue, Green, Red, NIR)を対象とします。
- ✓ Seagrass Mapper 内で検索して使用する衛星画像は対象外です。

<作成するファイル>

- ・ファイル名: TOAparam.csv
- ・ファイルの内容とフォーマット:タイトル行(key, value)の下に、次の27個のパラメータ値をカンマ(,)区切りで記載します。(図1~3参照)
  - sensor\_Type gain\_B gain\_G gain\_R gain\_N offset\_B offset\_G
  - $\cdot offset\_R \cdot offset\_N \cdot coef\_radn\_B \cdot coef\_radn\_G \cdot coef\_radn\_R \cdot coef\_radn\_N$
  - $\cdot \text{ coef_radd_B} \cdot \text{ coef_radd_G} \cdot \text{ coef_radd_R} \cdot \text{ coef_radd_N} \cdot \text{ time} \cdot \text{ sunelv}$
  - $\cdot esun\_B \cdot esun\_G \cdot esun\_R \cdot esun\_N \cdot coef\_ref\_B \cdot coef\_ref\_G \cdot coef\_ref\_R$
  - coef\_ref\_N
  - ・情報源:可変パラメータは、使用する衛星画像のメタ情報から取得します。

カテゴリ	行	変数名	設定値(例)	固定/可変	型	説明		
	1	key	value	固定	String	※csvファイルのヘッダ行		
	2	sensor_Type	WorldView-3	固定(選択)	String	センサー [ WorldView-2 / WorldView-3 / WorldView-4 / GeoEye-1 / SPOT-6 / Planet ]		
<b>T0A</b> 放射輝度 変換用	3	gain_B	0.905	可変 (※)	F loat	計算式のgain値(青バンド) ※WorldVie-3,4およびPlanetは固定となる		
	4	ga in _G	0.907	可変 (※)	F loat	計算式のgain値(緑バンド) ※WorldVie-3,4およびPlanetは固定となる		
	5	gain_R	0.945	可変 (※)	Float	計算式のgain値(赤バンド) ※WorldVie-3,4およびPlanetは固定となる		
	6	ga in _N	0.982	可変 (※)	Float	計算式のgain値(近赤外バンド) ※WorldVie-3,4およびPlanetは固定となる		
	7	offset_B	-4.189	可変 (※)	F loat	計算式のoffset値(青バンド) ※WorldVie-3,4およびPlanetは固定となる		
	8	offset_G	-3.287	可変(※)	F loat	計算式のoffset値(緑バンド) ※World Vie-3,4およびPlanetは固定となる		
	9	offset_R	-1.35	可変 (※)	F loat	計算式のoffset値(赤バンド) ※WorldVie-3,4およびPlanetは固定となる		
	10	offset_N	-3.752	可変 (※)	Float	計算式のoffset値(近赤外バンド) ※WorldVie-3,4およびPlanetは固定となる		
	11	coef_radn_B	0.01772364	固定(※)	Float	計算式のabsCalFactor値(青バンド) ※WorldVie-3,4は可変となる		
	12	coef_radn_G	0.01316364	固定(※)	F loat	計算式のabsCalFactor値(緑バンド) ※WorldVie-3,4は可変となる		
	13	coef_radn_R	0.01438974	固定(※)	F loat	計算式のabsCalFactor値(赤バンド) ※WorldVie-3,4は可変となる		
	14	coef_radn_N	0.01651282	固定(※)	F loat	計算式のabsCalFactor値(近赤外バンド) ※WorldVie-3,4は可変となる		
	15	coef_radd_B	0.054	固定(※)	Float	計算式のeffectiveBandwidth値(青バンド) ※WorldVie-3,4は可変となる		
	16	coef_radd_G	0.0618	固定(※)	Float	計算式のeffectiveBandwidth値(緑バンド) ※WorldVie-3,4は可変となる		
	17	coef_radd_R	0.0585	固定(※)	F loat	計算式のeffectiveBandwidth値(赤バンド) ※WorldVie-3,4は可変となる		
	18	coef_radd_N	0.1004	固定(※)	F loat	計算式のeffectiveBandwidth値(近赤外バンド) ※WorldVie-3,4は可変となる		
	19	tim e	20190519014842400000	可変 (※)	String	計算式のtime=衛星画像のUTC撮影日時(YYYYMMDDhhmmSSsssss) ※Planetは未設定		
	20	sunelv	68.6	可変 (※)	Float	計算式のsunelv値 ※Planetは未設定		
<b>T0A</b> 反射率 変換用	21	esun_B	1971.48	固定(※)	Float	計算式のEsun値(青バンド) ※Planetは未設定		
	22	esun_G	1856.26	固定(※)	F loat	計算式のEsun値(緑バンド) ※Planetは未設定		
	23	esun_R	1555.11	固定(※)	F loat	計算式のEsun値(赤バンド) ※Planetは未設定		
	24	esun_N	1071.98	固定(※)	F loat	計算式のEsun値(近赤外バンド) ※Planetは未設定		
	25	coef_ref_B	1.0	可変 (Planetのみ)	Float	計算式のcoef値(青バンド) ※Planet以外は未設定		
	26	coef_ref_G	1.0	可変 (Planetのみ)	Float	計算式のcoef値(緑バンド) ※Planet以外は未設定		
	27	coef_ref_R	1.0	可変 (Planetのみ)	Float	計算式のcoef値(赤バンド) ※Planet以外は未設定		
	28	coef_ref_N	1.0	可変 (Planetのみ)	F loat	計算式のcoef値(近赤外バンド) ※Planet以外は未設定		

★csvファイルは1カラムに1変数を記載し、変数名と設定値はカンマ(.)区切りで記載する。設定値が存在しない場合にはvalueにダミー値を記載する(CSVテーブル参照)。

青文字は記載例を示す。

Planetの場合のみ行25-28以外は全て固定値である。

#### 図1 TOA 反射率変換パラメータ(CSV ファイル仕様)

★赤文字(v	/ar)に	メタ情報から取得	导したパラメータ	'値を記載する。	★黄色セルはも	アンサーに対して	固定の設定値を	示す。
	1	key	value	value	value	value	value	value
	2	sensor_Type	WorldView −2	WorldView−3	WorldView −4	GeoEye−1	SP0T-6	P lanet
	3	ga in_B	1.0	0.905	0.905	var	var	0.001
	4	ga in_G	1.0	0.907	0.907	var	var	0.001
	5	ga in_R	1.0	0.945	0.945	var	var	0.001
	6	ga in_N	1.0	0.982	0.982	var	var	0.001
	7	offset_B	0.0	-4.189	-4.189	var	var	0.0
	8	offset_G	0.0	-3.287	-3.287	var	var	0.0
TOA	9	offset_R	0.0	-1.35	-1.35	var	var	0.0
お計編座	10	offset_N	0.0	-3.752	-3.752	var	var	0.0
成 新 輝 皮 亦 協 田	11	coef_radn_B	var	var	var	1.0	1.0	1.0
发 换 用	12	coef_radn_G	var	var	var	1.0	1.0	1.0
	13	coef_radn_R	var	var	var	1.0	1.0	1.0
	14	coef_radn_N	var	var	var	1.0	1.0	1.0
	15	coef_radd_B	var	var	var	1.0	1.0	1.0
	16	coef_radd_G	var	var	var	1.0	1.0	1.0
	17	coef_radd_R	var	var	var	1.0	1.0	1.0
	18	coef_radd_N	var	var	var	1.0	1.0	1.0
	19	tim e	var	var	var	var	var	var
	20	sunelv	var	var	var	var	var	var
	21	esun_B	1974.2416	1971.48	1971.48	1960	1982.671954	1.0
тол	22	esun_G	1856.4104	1856.26	1856.26	1853	1826.087443	1.0
□DA 反射率 変換用	23	esun_R	1559.4555	1555.11	1555.11	1505	1540.494123	1.0
	24	esun_N	1069.7302	1071.98	1071.98	1039	1094.747446	1.0
	25	coef_ref_B	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	var
	26	coef_ref_G	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	var
	27	coef_ref_R	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	var
	28	coef_ref_N	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	var

図2 TOA 反射率変換パラメータ(CSV 設定条件テーブル)

	А	В	-
1	key	value	
2	sensor_Type	WorldView-3	
3	gain_B	0.905	
4	gain_G	0.907	
5	gain_R	0.945	
6	gain_N	0.982	
- 7	offset_B	-4.189	
8	offset_G	-3.287	
9	offset_R	-1.35	
10	offset_N	-3.752	
11	coef_radn_B	0.01772364	
12	coef_radn_G	0.01316364	
13	coef_radn_R	0.01 438974	
14	coef_radn_N	0.01 651 282	=
15	coef_radd_B	0.054	
16	coef_radd_G	0.0618	
17	coef_radd_R	0.0585	
18	coef_radd_N	0.1 004	
19	time	20190519-01:48:42.465807	
20	sunelv	68.6	
21	esun_B	1971.48	
22	esun_G	1856.26	
23	esun_R	1555.11	
24	esun_N	1071.98	
25	coef_ref_B	1.0	
26	coef_ref_G	1.0	
27	coef_ref_R	1.0	
28	coef_ref_N	1.0	_
- 00 M - 4	🕨 📕 TOApara	m / 🔁 / 🔲 💷	▶

図3 TOA 反射率変換パラメータ(TOAparam.csv ファイルへの記載例)

8. サンプリングスケールについて

分類用教師がポリゴン形式で、衛星の分解能より小さいと、教師として使用されないこ とがあります。その場合の対処法としては、下図のように、教師データをポイント形式と する方法、およびサンプリングスケールの機能を使用する方法があります。 指定できるサンプリングスケールは、次の4通りです。

✓ Original:その衛星画像の解像度(例:Landsat-8 では 30m)

- ✓ 10m
- ✓ 5m
- ✓ 1m



図1 分類用教師(ポリゴン)が衛星の分解能より小さく教師として使用されない場合の 対処法(Landsat-8の例、模式図)

- (a) ポリゴンが衛星の分解能(1 画素の大きさ)より明らかに小さく教師として使用されな い状態(サンプリングスケールの指定: Original、Landsat-8 では 30m)
- (b)教師データをポイント形式にすると、ポイントを含む画素が教師として使用される
- (c) サンプリングスケールを変更(ここでは 10m を選択)→ポリゴンに含まれる1区画分が該当し、教師として使用される
- (d)サンプリングスケールを変更(ここでは 5m を選択)→ポリゴンに含まれる 4 区画分が 該当し、教師として使用される

なお、(d)のように複数区画が該当した場合でも、衛星画像の同じ画素内であれば1点分の 教師として使用される(このケースでは、(c)でも(d)でも1点分の教師として使用され、(d) で4点分の教師として使用されるわけではない)。