Seagrass Mapper ユーザーズマニュアル

(ver1.0)

環境省

改訂記録

符号	掲載日	改訂箇所	改訂内容、理由等
Ver1.0	2021/5/20	-	-

はじめに.....1 ツール概要......1 1. 1.1 主要機能......1 1.2 操作の流れ......1 ツール操作画面について......2 2. 解析データの準備......3 3. 3.2.1 解析対象範囲データの準備......5 3.2.2 衛星画像の準備......5 3.2.5 水柱補正用教師データの準備......7 3.2.8 潮位データの準備......10 3.2.9 面積計算用範囲データ......10 3.3 Asset の登録方法......10 Seagrass Trainer を用いた Asset の登録方法.....11 3.3.1 3.3.2 Google Earth Engine の Code Editor による Asset の登録方法......13 (1) Code Editor の起動......13 (2) Asset フォルダの作成14 (3) データのアップロード......15 4. 4.1.3 衛星データの検索と指定......21

目 次

 4.2 富山湾におけるアマモ場の抽出(WorldView-2を使用)	4	. 1. 7	7 画像分類の設定と処理実行	24
4. 2. 1 Seagrass Mapper の起動	4	. 2	富山湾におけるアマモ場の抽出(WorldView-2 を使用)	27
4.2.2 Asset フォルダの読み込み 27 (1)衛星画像の準備 29 (2) TOA 反射率変換パラメータの準備 30 4.2.3 解析パラメータの設定 31 5. 解析結果の確認 32 (1)地図パネルの表示 32 (2)精度検証結果(交差行列) 33 (3) クラス属性 35 (4)面積計算グラフ 35 (5)分類結果画像ダウンロードボタン 35	4	. 2. 1	l Seagrass Mapper の起動	27
 (1)衛星画像の準備	4	. 2. 2	2 Asset フォルダの読み込み	27
 (2) TOA 反射率変換パラメータの準備		(1)	衛星画像の準備	29
4.2.3 解析パラメータの設定 31 5. 解析結果の確認 32 (1)地図パネルの表示 32 (2)精度検証結果(交差行列) 33 (3)クラス属性 35 (4)面積計算グラフ 35 (5)分類結果画像ダウンロードボタン 35		(2)	TOA 反射率変換パラメータの準備	30
5. 解析結果の確認 32 (1)地図パネルの表示 32 (2)精度検証結果(交差行列) 33 (3)クラス属性 35 (4)面積計算グラフ 35 (5)分類結果画像ダウンロードボタン 35	4	. 2. 3	3 解析パラメータの設定	31
 (1)地図パネルの表示	5.	角	翼析結果の確認	32
 (2)精度検証結果(交差行列)		(1)	地図パネルの表示	32
 (3) クラス属性		(2)	精度検証結果(交差行列)	33
(4) 面積計算グラフ		(3)	クラス属性	35
(5) 分類結果画像ダウンロードボタン35		(4)	面積計算グラフ	35
		(5)	分類結果画像ダウンロードボタン	35

はじめに

Seagrass Mapper は Google 社が提供するクラウド型地球観測画像の解析プラットフォー ムである Google Earth Engine(GEE)を用いて開発された、海草藻場をはじめとする浅海域 の生態系をマッピングすることが可能な Web ツールです。Seagrass Mapper は、我が国の 環境省の環日本海海洋環境ウォッチシステムの一部として機能し、(公財)環日本海環境協力 センター (NPEC) がその運用を担っています。

本マニュアルでは、Seagrass Mapper の機能及び操作方法について、実際の解析事例を示 しながら解説してゆきます。

利用環境

・Google Chrome がインストールされているコンピュータ

その他の推奨ソフトウェア等

- Seagrass Trainer (WebGIS)
- ・QGIS (GIS ソフトウェア)
- ・Google Earth Pro (GIS ソフトウェア)

1. ツール概要

1.1 主要機能

Seagrass Mapper は、Google Earth Engine を用いて、人工衛星画像からブラウザ上で 海草藻場を代表とする浅海域の生態系をマッピングするためのツールです。Seagrass Mapper は、アセット(Asset)と呼ばれるフォルダに登録した衛星画像の解析に必要とな る情報を基に、衛星画像を分類し、その分類結果について解析、検証が可能な Web ツー ルです。Asset の登録には、別に用意されている Web ツールである「Seagrass Trainer」 を用いる方法と、ユーザー個別の Google Earth Engine のアカウントに登録した Asset を 直接読み込む方法の 2 つがあります。

1.2 操作の流れ

Seagrass Mapper を用いた衛星画像解析の流れを図 1-1 に示します。

AOI は Area of Interest(関心領域)を意味し、対象海域を選定する際に作成する地図ポ リゴンデータのこと。



図 1-1 Seagrass Mapper による画像解析処理

- 2. ツール操作画面について
- 2.1 概要

本章では、Seagrass Mapper の操作画面について解説します。

Seagrass Mapper の操作画面は、(1)設定パネルと(2)地図パネル及び(3)結果出力パネル から構成されます。結果出力パネルは、Seagrass Mapper による画像解析処理が完了した 後に表示されます。



図 2-1 Seagrass Mapper の操作画面

設定パネルでは、衛星画像解析に用いる現場データセットの読み込み、解析する衛星画 像及び補正方法や画像分類手法の選択ができます。地図パネル内では、解析に用いる衛星 画像、現場データセット、衛星画像の分類結果を、画像として確認することができます。 結果出力パネルでは、分類結果の精度検証結果、各分類クラスの面積について求めること ができます。

- 3. 解析データの準備
- 3.1 概要

Seagrass Mapper は、衛星画像解析に必要な情報を Asset に登録し、沿岸域のマッピン グを行います。 本章では、沿岸域の藻場マッピングに必要となる情報と Asset への登録 方法について解説します。

3.2 解析に必要なデータの準備

Seagrass Mapper を用いて沿岸生態系をマッピングするにあたり、以下の表 3-1 に示す データを事前に準備する必要があります。データは、それぞれの情報毎に、ベクターデー タ、ラスターデータ、テキストデータのいずれかで準備します。ベクターデータの準備は、 Seagrass Trainer もしくは、QGIS や Google Earth Pro 等の GIS: Geographic Information System 地理情報システムソフトウェア等を用いて事前に作成します。

データ種類	データ形式	ファイル形式(拡張子)	ファイル名
解析対象範囲データ	ベクター	SHAPE(shp, shx, dbf, prj)もしくは	AOI
	(ポリゴン)	ZIP(zip) *	
衛星画像	ラスター	GeoTiFF (tif)	SatImage
TOA 反射率変換情	テキスト	CSV(csv)	TOAparam
報(細ビ対象の毎日声		手動で衛星画像のメタデータを基に	
(解析対象の衛星回		作成する必要がある	
像をアップロードす			
る場合に必要)			
大気補正用教師デー	ベクター	SHAPE(shp, shx, dbf, prj)もしくは	Train_ATC
タ	(ポリゴン)	ZIP(zip) *	
水柱補正用教師デー	ベクター	SHAPE(shp, shx, dbf, prj)もしくは	Train_WCC
<i>S</i>	(ポリゴン)	ZIP(zip) *	
分類用教師データ	ベクター	-ポリゴンの場合-	Train_CLS()()
	(ポリゴン)	SHAPE(shp, shx, dbf, prj) もしくは	には1から分類ク
	または	ZIP(zip)* -ポイントの坦今-	ラス数までの数字
		SHAPE またけ CSV(csv)	を入れ、分類クラ
			スごとにファイル
			を準備する)
水深/水深測量	ラスター	GeoTiFF (tif)	D
潮位	テキスト	CSV	tidaldata_O (O
			には潮位観測地
			点記号を入れ
			る)
面積計算用範囲デー	ポリゴン	SHAPE(shp, shx, dbf, prj)もしくは	Area
<i>A</i>		ZIP(zip) *	

表 3-1 Seagrass Mapper で沿岸域のマッピングを行うために必要なデータ

* Shape ファイルを構成する.shp、.shx、 .dbf、 .prj の 4 ファイルを zip 圧縮する

3.2.1 解析対象範囲データの準備

QGIS 等の GIS ソフトを使用して、衛星画像解析の対象とする範囲のポリゴンを矩形 で描画し、Shape ファイルとして保存します。そして、作成された Shape ファイルを構 成する全ファイル(少なくとも*.shp、*.shx、*.dbf、*.prjの4ファイルが必要です)を、 zip 圧縮し、AOI.zip という名前のファイルを作成します。また、Seagrass Trainer を使用 して、解析対象範囲を描画し、データを作成することができます。詳しくは、Seagrass Trainer ユーザーズマニュアルご覧ください。



図 3-1 解析対象範囲データの例(七尾湾の解析で設定したポリゴンの範囲) (背景は Google)

3.2.2 衛星画像の準備

Seagrass Mapper では、GEE のパブリックデータカタログに公開されている以下のデ ータ用いて、浅海域の生態系をマッピングすることが可能です。これらの画像を使用する 場合は、衛星画像を別途準備する必要はありません。

- Landsat 4 Tier1 MSS TOA Reflectance
- Landsat 5 Tier1 MSS TOA Reflectance
- Landsat 7 Tier1 ETM+ TOA Reflectance
- Landsat 8 Tier1 OLI TOA Reflectance
- Sentinel-2 MSI L1-C
- ALOS/AVNIR-2 ORI

一方、解析対象範囲をより高い空間解像度のデータで解析したい場合には、商用衛星等 の GeoTiFF 形式の画像を準備します。Seagrass Mapper では、一つのファイルに複数の バンドのデータが格納されている GeoTiFF データを読み込む必要があります。現時点で Seagrass Mapper が対応している商用衛星画像を以下に示します。

- \cdot WorldView-2
- WorldView-3
- GeoEye-1
- ・Any(WorldView-4,SPOT,Planet 等の衛星画像を使用する場合)

3.2.3 TOA 反射率変換情報の準備

衛星画像の各ピクセルの値がデジタルナンバーとして格納されていますが、これらの 値は衛星に搭載する光学センサの観測時の太陽光の強さ・当たり方によって一律でない ために、画像解析の前に、この影響を取り除くために大気上端(TOA: Top Of Atmosphere) における反射率に変換する方法が取られます。TOA 反射率への変換に必要な情報は、衛 星画像に付属するメタデータ(情報)に格納されています。TOA 反射率変換情報は、セン サのタイプ(名称)、各センサの波長から得られる情報を補正するための固定あるいは可変 の係数と、観測時刻、太陽高度等の情報によって変化する係数があり、これらの情報をメ タデータから事前に取得し、コンマ区切りのテキスト情報として作成し、TOAparam.csv いう名前のファイル形式で保存しておきます。詳しくは、付録の「7. TOA 反射率変換情 報の準備」をご参照ください。なお、GEE パブリックデータカタログに公開されている データを使用する場合はこの手順はスキップして構いません。

3.2.4 大気補正用教師データの準備

大気補正を実施する際の基準となるエリアのポリゴンを、GIS ソフト等を使用して描 きます(図 3-2)。対象エリアは、大気補正手法が暗画素法の場合は底質から光の反射がな いような深い海域の場所とし、近赤外法の場合は波など明るく見えている場所も含めま す。描いたポリゴンは、Shape ファイルとして保存します。そして、Shape ファイルを構 成する全ファイル(少なくとも*.shp、*.shx、*.dbf、*.prjの4ファイルが必要です)を、 zip 圧縮し、Train_ATC.zip として保存しておきます。



図 3-2 七尾湾における大気補正用教師データポリゴン(Train_ATC.zip)の例 (背景は Google)

現場の水深情報や海底地形図を基に、海底に光が到達しないような深い海域のポリゴン データを作成している。

3.2.5 水柱補正用教師データの準備

水柱補正を実施する際の基準となるエリアのポリゴンを、GIS ソフト等を使用して描 きます(図3-3)。対象エリアは、現場観測情報等から得られる底質分布を参考にしながら、 底質が砂地で且つ海草がない可能性が高い場所で、浅い海域から深い海域にかけてカバ ーするようにします。複数のポリゴンに分かれても構いません。描いたポリゴンは、先の 手順と同様に Shape ファイルとして保存後に zip 圧縮し、Train_WCC.zip として保存し ておきます。



図 3-3 水柱補正用教師データ(Train_WCC.zip)(七尾湾)(背景は Google)

3.2.6 分類用教師データの準備

現場観測データ、既存のデータベース、論文、報告書等の情報を基に、衛星画像解析用 の教師データ(底質を分類する際の基準となるエリア)を、ポリゴン、またはポイントと して GIS ソフト等を使用して描き、分類クラスごとに1つの Shape ファイルとして保存 します(図 3-4)。そして、先の手順と同様に zip 圧縮します。なお、Seagrass Mapper で は 10 クラスまでの入力に対応しています。



図 3-4 七尾湾における分類用教師データポリゴン(Train_CLS1, 2, 3, 4)の例 (背景は Google)

2015 年 6 月に実施した、水中ビデオカメラによる底質調査と GPS ロガーによる位置 情報を参照し、次の 4 クラスの教師データを作成している。

Train_CLS1.zip (底質:アマモ)、Train_CLS2.zip (底質:砂泥)、

Train_CLS3.zip (底質:ガラモ)、Train_CLS4.zip (底質:砂泥・アマモ疎生)

なお、分類結果画像が表示されるときの各クラスの色は、表 3-2 のとおり決まっている ため、教師データを作成する際に、各分類クラスを表現するためにふさわしい色にクラス (番号)を対応させておく必要があります。

分類クラス	色
Train_CLS1	darkGreen
Train_CLS2	yellow
Train_CLS3	red
Train_CLS4	purple
Train_CLS5	green
Train_CLS6	magenta
Train_CLS7	orange
Train_CLS8	cyan
Train_CLS9	gray
Train_CLS10	blue

表 3-2 各分類クラスに割り振られた色の対応表

3.2.7 水深/水深測量データの準備

水深(単位:m、深い方が+)を画素値としてもつラスター画像を用意します。このデ ータは、七尾湾西湾(北緯 37°03'58.26"~37°08'12.33"、東経 136°51'09.73"~ 136°56'56.84")の2mメッシュグリッドのGeoTiffデータです(図 3-5)。なお、水深デー タは、水深が一定の値以下の部分をマスクする(解析対象から除く)処理や、水深を用い た水柱補正処理、潮位による水深補正に使用します。これらの処理を行わない場合は、水 深データは必要ありません。



図 3-5 水深データ (D.tif) (七尾湾) (水深データは白黒で表示、背景は Google)

3.2.8 潮位データの準備

潮間帯補正を行う場合には潮位データが必要となり、Seagrass Mapper には、日本の気 象庁から公開されている日本近海の潮位データが準備されています。そのほかエリアの 潮位データを使用したい場合には、ユーザーが準備する必要があります(詳しくは、付録 の「5. 気象庁の潮位データ以外の潮位データを用いた Tidal Correction」ご参照ください)。

3.2.9 面積計算用範囲データ

分類結果から各分類クラスの面積を求める範囲のポリゴンを、QGIS 等の GIS ソフト を使用して描画し、Shape ファイルとして保存します。そして、作成された Shape ファ イルを構成する全ファイル(少なくとも*.shp、*.shx、*.dbf、*.prjの4ファイルが必要で す)を、zip 圧縮し、Area.zip という名前のファイルを作成します。また、Seagrass Trainer を使用して、面積計算用範囲を描画し、データを作成することができます。詳しくは、 Seagrass Trainer ユーザーズマニュアルご覧ください。



図 3-6 七尾湾西湾における面積計算用範囲データ(Area.zip)の例 (背景は Google)

3.3 Asset の登録方法

本章では、衛星画像の解析に必要となる Asset の登録方法について解説します。本章では、(1)Seagrass Trainer と(2)Google Earth Engine のコードエディターを用いる 2 つの Asset の登録方法について解説します。

3.3.1 Seagrass Trainer を用いた Asset の登録方法

Seagrass Trainer は、Seagrass Mapper が解析に必要とするデータを登録するために便 利な Web ツールです。Seagrass Mapper と組み合わせて使用することで、Web 上でイン タラクティブな浅海域の生態系のマッピングが可能になります。Seagrass Trainer を使っ た Asset の登録の詳細な手順については別の Seagrass Trainer ユーザーズマニュアル海草 藻場マッピング解析事例をご覧ください。Seagrass Trainer は、以下の URL からアクセ スが可能です。なお、初めにユーザー登録が必要です。

<アクセス先 URL>

https://seagrasstrainer.mapseagrass.org/



図 3-7 Seagrass Trainer のホーム画面

ここでは、Seagrass Trainer を用いて、解析に必要なデータを登録する際の基本的な操 作のみを示します。まず、Seagrass Trainer ホーム画面左上の Dataset をクリックし、次 に upload ボタンをクリックすると、Input File Upload と示す画面がポップアップします (図 3-8)。ここで、アップロードするデータの種類に応じて、Select Input Data の中から 必要な項目を選択し、次に Click to upload ボタンを押し、事前に準備したデータを選択 し、Send Bucket ボタンを押します。ここで表 3-1 に示した解析に必要なすべてのデータ を個別にアップロードします。

Seagrass Trainer Home Dataset		
Dataset	Input File Upload $ imes$	
upload O Key \$	Click to upload GeoTIFF file size is 8GB or less.	Size 🗢
	Select Input Data	
	Satellite Image	
	Depth / Bathymetry	
	Training for WCC	
	 Training for Classification 	
	provide "Training for Classification" data	
	Court Court Durlet	

図 3-8 Seagrass Trainer によるデータ登録画面

先の手順で個別にアップロードした情報は、Asset と呼ばれるフォルダに格納され、そ のフォルダ名を Seagrass Mapper 上で指定し、衛星画像の解析に使用することができま す。Asset フォルダは、Seagrass Trainer ホーム画面から Analysis Tool ボタンをクリック し、立ち上がる Satellite Image Analysis Parameters の画面内の Asset Folder Name 横の Asset フォルダ名にて確認することができます(図 3-9)。

		Profile
Seagrass Trainer		
Home Dataset		
Full Screen Analysis Tool	Satellite Image Analysis Parameters × rch(all:space)	- Map
and the second	* Asset Folder Name mapseagrass_2021021711.	
1. 1. 1. 1.	< Satellite Image Atmospheric Correction(ATC) Water Depth Corr >	
A AT	Satellite Image Upload	
3.3 m 6.0	Sensor Name Select	a. Car
PROFIL :	Red Select Green Select BAND ID	6
Station March	Blue Select NIR Select	1 1 20
and the second second	Observation Date/Time YYYYYMMDD-hhmmss.sss	
	(YYYYMMDD-hhmmss.sss)	
	GEE Image Search	
3000 km	GEE Sensor Name Select	
mapbox	Search	0

図 3-9 Seagrass Trainer によるデータ登録画面

この Asset フォルダ名は、Seagrass Trainer にサインイン(ログイン)したタイミング でユーザー名と日時から「ユーザーID_YYYYMMDDHHMMSS」という形式で自動的に 生成されます。複数の Asset フォルダを作成し、Asset 情報を管理したい場合は、一度サ インアウト(ログアウト)して、再度 Seagrass Trainer にサインイン(ログイン)し、新 しい Asset フォルダを作成してください。詳しくは、付録の「6. 教師データ等の再利用」 をご参照ください。

3.3.2 Google Earth Engine の Code Editor による Asset の登録方法

ここでは、ユーザーが Google Earth Engine に mapseagrass という Google アカウント でサインイン (ログイン) していることを前提に解説を進めます。Google Earth Engine への登録は無料で、次の URL から可能です。

https://signup.earthengine.google.com/

(1) Code Editor の起動

Google Chrome(推奨)上で、<u>https://code.earthengine.google.com/#</u>のアドレスを開 き、Google Earth Engine の Code Editor を起動します



図 3-10 GEE Code Editor の起動画面

(2) Asset フォルダの作成

Asset タブ内の赤いボタン New をクリックし、プルダウンメニュー内のリストから Folder を選択します(図 3-11)。本マニュアルでは、mapseagrass という Google アカウ ントに testdata というフォルダを作成し、藻場マッピングの解析に必要なデータを登 録します。なお、ここで作成した testdata は、GEE 個別ユーザーのアカウントの中に 作成されることとなり、Seagrass Mapper からは、users/mapseagrass(お使いのアカウ ント名の置き換えてください) /testdata のアドレスで読み出すことが可能です。

Google Earth Engine	Search places and datasets
Scripts Docs Assets NEW Image: Constraint of the second se	New Script
Image Upload	
GeoTIFF (.tif, .tiff) or TFRecord (.tfrecord	I + .json)
Table Upload	
Shape files (.shp, .shx, .dbf, .prj, or .zip)	
CSV file (.csv)	
Image collection	
Folder	

図 3-11 Asset タブ内の New ボタンとプルダウンメニュー内の項目

(3) データのアップロード

先の手順で作成した Asset フォルダに Seagrass Mapper での解析に必要なデータを アップロードします。各データのファイル形式に応じて、Image Upload もしくは Table Upload の中から対応する項目を選択し、Upload ボタンをクリックします。この際、 Seagrass Mapper がアップロードするデータの内容を理解できるように、データの内容 に応じてファイル名を前述の表 3-1 に示すとおり命名する必要があります。また、アッ プロード先の Asset フォルダ名をファイル名の前に入力し、アップロード先の Asset フ ォルダを指定します(図 3-12)(指定しない場合は、Google アカウント名の階層にファ イルがアップロードされるため、手動で先の手順で作成した Asesst フォルダに移動す る必要があります)。

※SHAPE ファイルをアップロードする場合は、shp, shx, dhf, prjの拡張子がついたフ ァイルを4つまとめて指定する必要があります。これらの4つファイルを事前に zip 形式にまとめておき、zipの拡張子がついたファイルを指定することもできます。

Uploa	d a new	image ass	et			
Source	files					
SELE	Please Allowe	Source file	es			
Asset		SELECT	Please drag a Allowed exter	nd drop or isions: tiff,	r select files for th , tif, json or tfreco	is asset. rd.
users/	• • • • ·/ ·	D.tif				î
Proper	ties					
Metadat and afte of the as	a properties r ingestion. sset.	Asset ID	Asset D	Name		
			Add start time Ad	d end time	Add property	
Advand	ed options	5			testdata/D	に書き換え、
Pyramidir MEAN	g policy	• 0			Asset フォ	ルダを指定する。
Masking None	node	<u>•</u> 0				
Learn m	ore about ho	w uploaded files	are processed.			
		. 1-				

図 3-12 水深情報をアップロードする時の例



図 3-13 ファイルアップロード中(左)、ファイルアップロード完了時(右)

ファイルのアップロードが完了後に、Asset フォルダ内にファイルが追加されている ことを確認します。ファイルが確認できない場合は、Asset タブ内の New ボタンの横 にあるリフレッシュボタンをクリックしてください(図 3-14)。

Scripts Do	cs As	sets
NEW 🔻	¢	ADD A PROJECT

図 3-14 Asset タブ内の New ボタンの横にあるリフレッシュボタン

なお、ファイルのアップロードにかかる時間は、ファイルサイズ、お使いの通信環境 によって異なります。アップロードの状況は、Code Editor 画面右上の Tasks タブ内で 確認することができます。図 3-13 にアップロード中とアップロード完了後、画面を示 します。

(4) Asset フォルダ及びフォルダ内のファイルの公開範囲の設定

Asset フォルダ内にアップロードしたファイルを Seagrass Mapper で読み込むために は、公開範囲の設定(誰でも読めるようにする)が必要になります。そこで、Asset フ ォルダ内にあるファイルをクリックし、表示されるウインドウの下にある Share ボタ ンをクリックし(図 3-15)、表示されるウインドウ内のファイルの公開設定を「Anyone can read」に変更するためチェックを入れます(図 3-16)。図 3-16の画面は、Asset フォ ルダ内のファイル右横にある Share ボタンをクリックして表示することもできます(図 3-17)。この設定作業を、Asset フォルダ内で解析に用いるすべてのファイルに対して 行います。

Table: AOI	DESCRIPTION	FEATURES	PROPERTIES			D Edit
	No description.					
Table ID [] users/Genki007/sample_himi_1807/A						
10						
Date Chart data and						
End date: NA						
File Size 8.48KB						
Number of Features 1						
			IMPORT	DELETE	SHARE	CLOSE

図 3-15 testdata 内の AOI をクリックした時に表示されるウインドウ

右下の Share ボタンをクリックする(図 3-15)。

@gmail.com	Owner 👻
Email or domain	Reader 👻 Add
Share with your apps:	
Select an app 🔹	Add
Anyone can read	
Users who have read access to th it in the Code Editor via this link:	ne asset will be able to view
https://code.earthengine.goog	le.com/?asset=users/

図 3-16 ファイルの公開範囲の設定画面

ファイルの公開範囲を Anyone can read に変更して Done をクリックする(図 3-16)。

LEGACY ASSETS	
vusers/	
▼ testdata	
III AOI	< ∑ →
Share Table: users/	/testdata/AOI
@gmail.com	Owner 👻
Email or domain	Reader 👻 Add
Share with your apps:	
Select an app 🔹	Add
Anyone can read	
Users who have read access to the it in the Code Editor via this link:	asset will be able to view
https://code.earthengine.google	e.com/?asset=users/
Done	

図 3-17 Asset フォルダのファイル横の Share ボタン(上)、公開設定画面(下)

(5) 衛星画像撮影日の設定

自分でアップロードした衛星画像を解析に用いる場合は、アップロードした衛星画 像の時刻情報を入力する必要があります。Asset フォルダ内に登録されている衛星画像 のファイル SatImage をクリックし、ウィンドウ右上にある Edit バーをオンにし、衛星 画像に付属するメタ情報を参照し、Start date を西暦年月日時間秒まで入力します(図 3-18)。

Image: Satimage	DESCRIPTION BANDS PROPERTIES	Edit (click to preview
Image ID	No description.	
Date Start date: 1970-07-15 01:43:50 End date: yyyy-mm-dd hh:mm:ss		
File Size 47.77MB		
Number of Bands 8	Markdown syntax is supported.	
Last modified 2021-05-12 09:22:26 UTC		

図 3-18 衛星画像撮影日の設定

(6) クラス属性の設定

自分でアップロードした教師データにクラスの属性(分類名など)を設定することが できます。Asset フォルダ内に登録されている教師データのファイル Train_CLS○をク リックし、Properties を選択したウインドウ右上にある Edit バーをオンにして[Add property]を押します。図 3-19 に示す画面にて Property に「ClassName」(固定)を入 力し、Value に「クラスの属性(例えば seagrass)」を任意に入力して[Save]します。こ こで設定したクラスの属性は、解析処理が完了した後の結果出力パネルに表示されま す。

Table: Train_CLS1	DESCRIPTION	FEATURES PROPERTIES	Edit (click to preview)
	Property ClassName	Value	
			Add property
Table ID 📋 users/🌉 🐂 📲 /testdata/Train_QLS1			
Date Start date: yyyy-mm-dd hh:mm:ss End date: yyyy-mm-dd hh:mm:ss			
File Size 16.46KB			
Number of Features 61			
Last modified 2021-05-12 09:39:00 UTC			
			SAVE CANCEL

図 3-19 クラスの属性の設定

以上で、解析に必要な情報の準備ができました。次の章では、解析パラメータの設定と 画像解析の手順について紹介します。

- 解析パラメーター設定と画像解析の手順 本章では、七尾湾と富山湾の事例を紹介し、解析パラメーターの設定方法と画像解析の 手順について解説します。
- 4.1 七尾湾におけるアマモ場の抽出

七尾湾は、能登半島の中腹に位置する内湾で、北湾、西湾、南湾の小湾からなり、西湾 には大規模なアマモ場があることで知られています。ここでは、NPEC が 2015 年の 6 月 に実施した水中ビデオカメラによる現場観測結果と GEE パブリックデータとして公開さ れている Landsat 8 号の OLI 画像を用いたアマモ場のマッピングの手順を示します。

4.1.1 Seagrass Mapper の起動

<u>https://mapseagrass.users.earthengine.app/view/seagrassmapper</u>にアクセスし、 Seagrass Mapper を起動します。



図 4-1 Seagrass Mapper の起動画面

4.1.2 Asset フォルダの読み込み

3.3.1.の手順で登録した Asset フォルダ「mapseagrass_YYYYMMDDHHMMSS」のデ ータを使用します。(mapseagrass_YYYYMMDDHHMMSS には、3.2.1~3.2.8 で示した 七尾湾を地理的範囲に含む解析対象範囲データ、大気補正用教師データ、水柱補正用教師 データ、2015 年 6 月に実施した現場観測を元に作成した分類用教師データ、水深データ、 面積計算用範囲データが含まれています。) Seagrass Mapper 画面左上の Read Asset 下に mapseagrass_YYYYMMDDHHMMSS を 入力し、右横の Load Assets ボタンをクリックします。地図パネルの上に Checking Asset とテキストが表示され、Asset Loaded というテキストに切り替われば、画像解析に必要 な Asset フォルダの読み込みが完了したことになります(図 4-2)。



図 4-2 Asset フォルダ(mapseagrass_YYYYMMDDHHMMSS)の読み込み完了画面

4.1.3 衛星データの検索と指定

次に Seagrass Mapper の設定パネル中段上部にある---Satellite Image---の枠にある Sensor Name から Landsat 8 Tier 1 TOA Reflectance を選択し、その下の From 欄横の空 白に 20150601 と入力し、更にその下にある Search ボタンをクリックし、2015 年 6 月 1 日以降の Landsat 8 号 OLI センサのデータを検索します。Search ボタン横のプルダウン メニューに、GEE パブリックデータにある 2015 年 6 月 1 日以降の Landsat 8 号の OLI 画像が表示されますので、この中から 2015 年 6 月の現場観測に最も近い 2015 年 6 月 1 日の画像(LC08_109034_20150601)を選択します(図 4-3)。なお衛星画像検索時には、雲 量の最大値を割合で指定することができます。ここでは初期設定の 20%のままとしてい ます。また、GEE パブリックデータにある衛星画像を読み込む際には、Band ID は自動 的に割り当てられますので、変更は不要です。



図 4-3 2015 年 6 月 1 日の Landsat8 号 OLI センサの画像の読み込みが完了した画面

4.1.4 大気補正の設定

続いて Seagrass Mapper の設定パネル中段中央部にある---Atmospheric Correction (ATC)---の枠内の項目を設定します。各設定項目について表 4-1 に示します。

	表 4-1	大気補正の設定項目
--	-------	-----------

Convert to TOA Reflectance	TOA 反射率に変換する場合にチェックする
Mask for Land	陸域をマスクしたい場合にチェックする
Mask for Dark Pixel	暗い画像をマスクしたい場合にチェックする
Execute ATC	大気補正を実施する場合にチェックする
ATC Method	画像を見て次の 2 つの大気補正のモデルを選択
	します。
	DarkPixel (暗画素法)
	海底からの光の反射がないような海域の情報を
	使って大気補正をする場合にこちらを選択しま
	す。
	NIRModel(近赤外法)
	波や鏡面反射など画像に局所的に明るい部分が
	ある場合はこちらを選択します。
Average Filter Size	平均化フィルターのサイズを設定します。単位は
	ピクセルで、大きさは衛星画像の解像度に依存し
	ます。

ここでは、Execute ATC のみにチェックを入れ、大気補正の手法として Dark Pixel(暗 画素法)を指定しています(図 4-4)。Mask for Land および Mask for Dark Pixel では大気 補正用教師データ(Train_ATC)を使用して衛星画像から解析対象外となる陸域(Land) や暗い画素(Dark Pixel)を推定してマスクしますが、これらを有効にすると、計算によ り解析したい海域の一部が陸あるいは暗い画素とみなされマスクされる(分類結果が出 ない)ことがあります。ここでは、Mask for Land および Mask for Dark Pixel は使用しな い指定としています。



図 4-4 七尾湾で使用した大気補正の設定項目

4.1.5 水深補正の設定

続いて Seagrass Mapper の設定パネル中段下部にある---Water Depth Correction---の 枠内の項目を設定します。各設定項目の設定基準を以下の表 4-2 に示します。

Depth Data Uploaded	水深データがアップロードされている場合にチ
	ェックが入る (操作不可)
Use Minus Data	水深データが負の値で記録されている海面上(陸
	域)の情報も使用する場合にチェックする
Mask for Deep Area	水深データを用いて海域をマスクする場合に、マ
Mask Depth(m)	スクしたい海域の水深の一番浅い値を入力する。
	例えば、10m よりも深い場所をマスクしたい場
	合は 10m と入力する。
Execute Tidal Correction	潮位補正を実施する場合にチェックし、潮位観測
Near by Station Code	地点記号を入れます。日本近海の場合は、気象庁
	の潮位表掲載地点一覧表を参照ください。日本近
	海以外の場合は、手動で潮位データを入力する必
	要があります。詳しくは、付録の「5. 気象庁の潮
	位データ以外の潮位データを用いた Tidal
	Correction」を参照ください。

表 4-2 水深補正の設定項目

ここでは、Use Depth Data Uploaded と Mask for Deep Area にチェックを入れていま す。七尾湾では、現場観測から水深が 10m よりも深い海域においてアマモが観測される ことが滅多にないことが知られています。そこで、マスクしたい海域の水深の一番浅い値 として 10m と入力しています。

•			
Water Depth Correction			
✓Depth Data Upload			
Use Minus Data			
✓Mask for Deep Area:	10	m	
Execute Tidal Correction			
Nearby Observation Name			

図 4-5 七尾湾で使用した水深補正の設定項目

4.1.6 水柱補正の設定

続いて水柱補正処理について設定します。水柱補正処理を行う場合は Execute WCC にチェックを入れ、WCC Method から DII(Depth Invariant Index)もしくは BRI(Bottom Reflectance Index)を選択します。七尾湾の事例では、Execute WCC にチ ェックを入れ、BRI を選択しています(図 4-6)。

--- Water Column Correction (WCC)---

図 4-6 七尾湾で使用した水柱補正の設定項目

4.1.7 画像分類の設定と処理実行

最後に画像分類について設定し、画像処理を実行します。各設定項目について、表 4-3 に説明します。

Number of Classes	分類に用いるクラス数を指定します。Seagrass Mapper では、3
	章で準備した分類用教師データの Train_CLS1 から数えて順に
	使用します。例えば、3 と設定した場合は、Train_CLS1、
	Train_CLS2、Train_CLS3 が分類処理に使用されます。
Supervised Classification	教師付き分類を実施する際にチェックします。
Classification Method	画像分類アルゴリズムを以下から選択します。
	・教師無し分類:wekaKMeans
	教師データを使わずに分類する場合に使用する。分類用の
	教師データがない場合は、この方法を選択します
	 ・教師付き分類:
	Random Forest:決定木に基づいた機械学習の一種。たとえ
	推定精度が低い分類器であっても多数作成し集めることに
	より高い推定精度が得られるとされるアンサンブル学習法
	の一つ。
	Decision Tree:決定木。条件を設定し、データを段階的に分
	類する。
	SVM:機械学習の一種。 互いに異なる分類グループの間の距
	離を最大にする境界面からの距離を最大にすることによっ
	て、最適な分類境界面を作成する。教師データ数が比較的少
	なくても分類できる傾向がある。
	MaxEnt:「在り」のみに特化した分布推定モデル。藻場がな
	い場所(砂泥など)の教師データを必要としないため、教師
	データの数が少ない時や分類クラスが限定される場合(例え
	ば藻場の教師データしかない場合など)にはこの方法を選択
	する。

表 4-3 画像分類処理の設定項目(1/2)

Sampling Scale	衛星画像に教師データを重ねて、教師情報を取得する(サンプ
	リングする) 際のスケールを指定します。Original、10m、5m、
	1m から選択できます。
	基本的には、Original(使用する衛星画像の解像度、Landsat-8
	では 30m となります)を指定します。
	教師データがポリゴンで、衛星画像の解像度に対して小さい場
	合、教師情報が十分に取得されないことがあます。その際は、
	衛星画像の解像度よりも細かい値を選択すると、教師情報が取
	得できる可能性が高くなります。詳しくは、付録の「8. サンプ
	リングスケールについて」を参照ください。
Training Rate (%)	教師データは、画像分類用と精度検証用に分割して使用します
	が、この際に画像分類用の学習データとして使用する割合を
	Training Rate で指定します(残りが精度検証用となります)。
	一般的に藻場のマッピングでは、画像分類用として 70~80%を
	使用し、残りの 20~30%を検証用のデータとして使用します。
Training Data Split by Each	各分類クラスの教師情報に対して、同じ比率を適用し、教師デ
Class	ータをサンプリングする場合は Training Data Split by Each
	Class を有効(あり)にします。
Majority Filter Size: 3(pixel)	画像分類結果を平準化するためのフィルターです。解析に用い
	る衛星画像の空間分解能と出力される結果を見ながら調整し
	ます。今回の事例では 3 pixel を用います。

表 4-3 画像分類処理の設定項目(2/2)

七尾湾で設定した画像分類処理の設定について図 4-7 に示します。各項目について設 定後、最後に設定パネル一番下の Run ボタンを押すと、画像分類処理が実行されます(図 4-7)。

4 1
- 70
3

図 4-7 七尾湾で使用した分類処理の設定項目。

- 4.2 富山湾におけるアマモ場の抽出(WorldView-2を使用)
 ここでは富山湾を対象に、事前に準備した WorldView-2 画像を用いたアマモ場のマッ ピング手順を示します。
- 4.2.1 Seagrass Mapper の起動
 - 4.1.1.の手順をご参照ください。
- 4.2.2 Asset フォルダの読み込み

WorldView-2 画像を含む必要な教師データを登録した Asset フォルダ「mapseagrass_ YYYYMMDDHHMMSS」を事前に準備して使用します。

Asset フォルダへのデータ登録は3.3.のAssetの登録方法手順をご参照ください。Asset フォルダの読み込みは 4.1.2 Asset フォルダの読み込みの手順をご参照ください。

ここで使用するデータを表 4-4 に示します。(mapseagrass_YYYYMMDDHHMMSS に は、富山湾を地理的範囲に含む解析対象範囲データ、大気補正用教師データ、水柱補正用 教師データ、2018 年 6 月に実施した現場観測を元に作成した分類用教師データ、水深デ ータ、面積計算用範囲データが含まれています。)

看別	内容(木車例の使用データ)	ファイル名
Satellite Image	衛星画像(WorldView-2、GeoTIFF) 2018 年 7 月 15 日観測	SatImage.tif
Satellite Metadata	衛星画像のメタデータ(WorldView-2 データに付属)を元に作成した TOA 反 射率変換パラメータ	TOAparam.csv
AOI	解析対象範囲データ (ポリゴンの Shape ファイル)	AOI.zip
Training for ATC	大気補正用教師データ (ポリゴンの Shape ファイル)	Train_ATC.zip
Training for WCC	水柱補正用教師データ (ポリゴンの Shape ファイル)	Train_WCC.zip
Training for Classification	分類用教師データ (ポリゴンの Shape ファイル)	Train_CLS1.zip Train_CLS2.zip Train_CLS3.zip
Depth / Bathymetry	水深データ (GeoTIFF)	D.tif

表 4-4 使用データ (富山湾)

(1) 衛星画像の準備

Asset フォルダへアップロードする衛星画像(SatImage.tif)は、1ファイルに複数バ ンドが格納されたマルチバンドの画像ファイルを対象とします。本ツールの解析では 4バンド(Blue, Green, Red, NIR)を使用するため、どのバンド番号を指定するかは事 前に把握しておく必要があります。

ここで使用する WorldView-2 画像は1ファイルに8バンドが格納されており、ここ ではオリジナルデータのまま Asset フォルダへ登録し、解析パラメータにおいてバンド 2 (Blue)、バンド3 (Green)、バンド5 (Red)、バンド7 (NIR)を指定します。マル チバンドの画像ファイルのサンプルとして、図4-8 に QGIS で WorldView-2 画像を表 示した画面を示します。

使用したい衛星画像がバンド毎に1ファイルの形式である場合には、解析に使用する4バンド(Blue,Green,Red,NIR)を事前に統合して1ファイル化したマルチバンドの画像ファイル(SatImage.tif)を準備します。1ファイルにする際のバンド順に指定はなく(波長が短い順に格納するのが一般的ですが)、解析パラメータのB,G,R,NIRに相当するバンド番号の指定と整合が取れていれば問題ありません。



図 4-8 マルチバンドの画像ファイル (WorldView-2を使用)

(2) TOA 反射率変換パラメータの準備

使用したい衛星画像が放射輝度値の場合、衛星画像に付属するメタデータの情報から TOA 反射率変換パラメータを事前に準備して Asset フォルダへアップロードすることで、TOA 反射率への変換処理を実行することができます。

ここで使用する WorldView-2 画像のメタデータ(.imd)から作成した TOA 反射率 変換パラメータ(TOAparam.csv)の設定情報のサンプルを図 4-9 に示します。詳しく は、付録の「7. TOA 反射率変換情報の準備」をご参照ください。

version = "28.3";	key	value
product0rderId = 058973293010_01_P001";	sensor_Type	W orldV iew -2
childCatalogId = 203001040F24B300; childCatalogId = 203001040F24B400";	gain_B	1
limageDescriptor = Standard2A ; bandId = "Multi";	ga in_G	1
panSharpenAlgorithm = ~None~; numRows = 3543;	ga in_R	1
numColumns = 1902; productLevel = "LV2A";	ga in_N	1
productType = "Standard"; numberOfLooks = 1;	offset_B	0
radiometricLevel = "Corrected"; radiometricEnhancement = "Off";	offset_G	0
bitsPerPixel = 16; compressionType = "None";	offset_R	0
BEGIN_GROUP = BAND_C ULLon = 136.98186079;	offset_N	0
ULLat = 36.89902478; ULHAE = 93.99;	coef_radn_B	0.01783568
URLon = 137.02450866; URLat = 36_89830548;	coef_radn_G	0.01364197
URHAE = 37.00; LRLon = 137.02282486;	coef_radn_R	0.01851735
LRLat = 36.83448576; LRHAE = 40.02;	coef_radn_N	0.02050828
LLLon = 136.98021240; LLLat = 36.83520340;	coef_radd_B	0.0543
LLHAE = 40.18; absCalFactor = 9.295654e-03;	coef_radd_G	0.063
effectiveBandwidth = 4.730000e-02; TDILevel = 24;	coef_radd_R	0.0574
END_GROUP = BAND_C BEGIN_GROUP = BAND_B	coef_radd_N	0.0989
ULLon = 136.98186079; ULLat = 36.89902478;	tim e	2.01807E+19
ULHAE = 93.99; URLon = 137.02450866;	sunelv	67.9
URLat = 36.89830548; URHAE = 37.00:	esup_B	1974.2416
LRLon = 137.02282486; LRLat = 36.83448576	esun_G	1856.4104
LRHAE = 40.02; LLHAE = 136 98021240;	esun_R	1559.4555
LLLat = 36.83520340;	esun_N	1069.7302
absCalFactor = 1.783568e-02:	coef_ref_B	1
TUILevel = TU; FND GROUP = BAND B	coef_ref_G	1
BEGIN_GROUP = BAND_G	coef_ref_R	1
ULLat = 36.89902478;	coef_ref_N	1
図 4-9 TOA 反財 密変換 パラメータ の)設定情報(Wo	rldView-2 を値

図 4-9 TOA 反射率変換パラメータの設定情報(WorldView-2 を使用) (左:.imd ファイルの内容、右:.csv ファイルの内容)

4.2.3 解析パラメータの設定

ここで設定するパラメータは表 4-5 の通りです。解析パラメータの設定は以下の手順 をご参照ください。

4.1.4 大気補正の設定

- 4.1.5 水深補正の設定
- 4.1.6 水柱補正の設定
- 4.1.7 画像分類の設定と処理実行

項目	設定
Satellite Image	
Use Satellite Image Uploaded	☑(衛星画像を Asset フォルダに登録す ると自動的にチェックが入ります)
Sensor Name	WV2/WV3
Band ID	R: b5, G: b3, B: b2, NIR: b7
Atmospheric Correction (ATC)	
Convert to TOA Reflectance	☑ (チェックあり)
Mask for Land	□ (チェックなし)
Mask for Dark Pixel	□ (チェックなし)
Execute ATC	☑ (チェックあり)
ATC Method	DarkPixel
Average Filter Size	1 (pixel)
Water Depth Correction	
Depth Data Uploaded	☑(水深データを Asset フォルダに登録
	すると自動的にチェックが入ります)
Use Minus Data	□ (チェックなし)
Mask for Deep Area	☑ (チェックあり)
Mask Depth(m)	20 (m)
Execute Tidal Correction	□ (チェックなし)
Nearby Station Code	
Water Column Correction (WCC)	
Execute WCC	☑ (チェックあり)
WCC Method	DII
Classification	
Number of Classes	3
Supervised Classification	☑ (チェックあり)
Classification Method	RandomForest
Sampling Scale	Original
Training Rate (%)	70 (%)
Training Data Split by Each Class	☑ (チェックあり)
Majority Filter Size	3 (pixel)

表 4-5 解析パラメータ(富山湾)

5. 解析結果の確認

本章では、富山湾の解析結果を紹介し、画面の表示と解析結果の見方について解説します。

解析処理が完了すると図 5-1 のような結果画面が表示されます。中央の地図パネルに は、(1)分類結果画像や Area 範囲などが表示され、右側の結果出力パネルには、(2)精度 検証結果(交差行列)、(3)クラス属性、(4)面積計算グラフ、(5)分類結果画像ダウンロー ドボタンが配置されます。なお、Asset フォルダに教師データ、面積計算用範囲データの 両方とも登録されていない場合には結果出力パネルは表示されません。



図 5-1 富山湾の解析結果画面

クラス1 (アマモ場):緑、クラス2 (砂泥):黄、クラス3 (岩礁性藻場):赤

(1) 地図パネルの表示

地図上には分類結果画像や Area 範囲、教師データなどが表示されます。各情報はレ イヤー画面(「Layers」)より表示/非表示を選択することができます。レイヤーには Asset フォルダに登録されたデータが表示されるため、登録されていない情報は表示されま



(2) 精度検証結果(交差行列)

分類結果の精度評価結果が交差行列でパネル上に表示されます。テキスト形式で表示されるため、該当情報の文字を選択してコピーし Excel ファイル等に貼り付けることでファイルに保存することが可能です。また、Excel に貼り付ける場合には「データ> 区切り位置」の設定で「カンマやタブなどの区切り文字によってフィールドごとに区切られたデータ」を選び、図 5-3 のように指定すると表形式で見ることができます。この操作により表示した画面を図 5-4 に示します。

			~				
区切り位直措定ワイサート -	ſ	×					
フィールドの区切り文字を指え	ピしてください。[データのプレビュー] ボックスには区切り位	置が表示され	します。				
区切り文字							
レ タブ(工)							
	□ 連結した区切り文字は 1 文字として扱う(R)						
$\Box = (233)(\underline{H})$							
$\Box \chi - \chi(S)$	文字列の引用符(Q): " ~						
7-9077C1-(<u>P</u>)							
Accuracy			^				
62.72% Tau Coefficient							
0.44097							
Analysis Actua	I UA		~				
<			>				
	キャンセル < 戻る(B) 次へ(N) >	元了	(<u>E</u>)				

図 5-3 精度検証結果の Excel 表示設定

なお、精度検証結果は、Asset フォルダに教師データが登録され、教師付き分類を指 定した場合のみ表示されます。解析に使用した衛星画像全体に対して精度検証結果が 算出されるため、(4)(5)項の面積計算用範囲データ(ポリゴン)で集計された面積、切 り出された分類画像データとは結果が異なる場合があります。

せん。

Accuracy				
62.72%				
Tau Coefficie	ent			
0.44097				
Analysis	Actual			U A
1	68	48	10	53.97%
2	68	169	10	68.42%
3	2	7	7	43.75%
PA	49.28%	75.45%	25.93%	
*PA	Producer's ac	curacy		
*UA	U ser's accura	су		

図 5-4 精度検証結果(富山湾)

富山湾の解析結果では、検証用の教師データとその位置の画像分類結果から、以下の 評価結果が得られていることが分かります。

- ・属性:クラス1=アマモ場、クラス2=砂泥、クラス3=岩礁性藻場
 表中のクラス1,2,3 については、図 5-1 の解析結果画面(3)のクラス属性に表示されます。
- ・検証用の教師データ(Actual)の点数:クラス 1,2,3 それぞれ、138,224,27
 そのうち、正しく分類された点数:68,169,7
- Producer's accuracy (PA) :

検証用の教師データが分類結果と一致した点数の割合として、次のとおり求めら れた値です。

 $68 / 138 \times 100 = 49.28 \%$

 $169 / 224 \times 100 = 75.45 \%$

- $7 / 27 \times 100 = 25.93 \%$
- ・分類結果(Analysis)が示す各クラスの点数:クラス1,2,3 それぞれ、126,247,16
 そのうち、検証用教師データと一致した点数:68,169,7
- User's accuracy (UA) :
- 分類結果が検証用教師データと一致した点数の割合として、次のとおり求められ た値です。

 $68 / 126 \times 100 = 53.97 \%$

- $169 / 247 \times 100 = 68.42 \%$
- 7 / 16 \times 100 = 43.75 %
- ・全評価点数に対する正しく分類された点数の割合(Accuracy): 62.72%
- ・全体の精度の信頼性を表す指標(Tau Coefficient): 0.44097

(3) クラス属性

教師データに設定された属性名が表示されます。クラス属性の設定は 3.3.2(6)の手順 をご参照ください。属性情報が無い場合には、Asset フォルダに登録されたファイル名 (Train_CLS1 など)が表示されます。

クラス属性は、Asset フォルダに教師データが登録され、教師付き分類を指定した場 合のみ表示されます。

(4) 面積計算グラフ

分類結果画像に対して面積計算用範囲データ(ポリゴン)内で各クラスの面積を[ha] 単位で算出した結果をグラフに表示します。グラフ右上のアイコンをクリックして別 のブラウザ画面にグラフを表示することで、面積計算結果を csv 情報や png 画像とし てダウンロードすることが可能となります。



図 5-5 面積計算グラフ画面

この結果は、Asset フォルダに面積計算用範囲データである Area が存在する場合の み表示され、Area が登録されていない場合には表示されません。

(5) 分類結果画像ダウンロードボタン

分類結果画像をダウンロードするためのボタンが表示されます。[Result Image DL] を押すと、分類結果画像を GeoTIFF 形式のデータとして保存することができます。こ の分類結果画像データは、面積計算用範囲データ(ポリゴン)で切り出された画像とな るため、地図パネルに表示された分類画像(classification)とは異なる場合があります。

分類結果画像ダウンロードボタンは、Asset フォルダに面積計算用範囲データである Areaが存在する場合のみ表示され、Areaが登録されていない場合には表示されません。